

Cache

Il framework attualmente gestisce due tipologie di cache (configurabili attraverso il file config.ini): - FILE - APC

Configurazione File Cache

Nel file **config/config.ini** aggiungere la sezione:

```
[cache]
type=FILE
root=C:/Works/PhpDev/dati/itaEngine/cache
```

In questo caso, l'hook è attivo, ed è richiesta la presenza del file **hooks/citywareHook.php**

Configurazione APC Cache

Per Windows, se si utilizza XAMPP, è disponibile l'estensione **php_opcache.dll** (Zend Extension), che va configurata in questo modo nel file php.ini:

```
[opcache]
zend_extension=C:/Works/PhpDev/xampp/php/ext
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=4000
```

In alternativa (se non fosse presente php_opcache.dll), è possibile scaricare l'estensione di php per APC (dipende dalla versione di PHP). Ad esempio, per XAMPP versione 3.2.1, occorre:

- scaricare da questo [link](#).
- copiare il file **php_apcu.dll** in “/php/ext”
- nel file php.ini, abilitare l'estensione:

```
[APCu]
extension=php_apcu.dll
apc.enabled=1
apc.shm_size=32M
apc.ttl=7200
apc.enable_cli=1
apc.serializer=php
```

Per Linux, su macchina CentOS, per abilitare la cache, occorre fare:

```
yum install php-pecl-zendopcache  
service httpd restart
```

In itaEngine, nel file **config/config.ini** aggiungere la sezione:

```
[cache]  
type=APC
```

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:cache&rev=1478166161>

Last update: **2018/03/19 10:45**

