

Introduzione

Questa pagina descrive l'utilizzo dei parametri nel framework itaEngine.

Definizione

I parametri vengono definiti mediante la funzione “**Gestione anagrafica parametri**” presente nel menu “**Strumenti di sviluppo**”. I parametri sono suddivisi in classi. Ogni classe ha le seguenti proprietà:

- Alias della classe
- Descrizione
- Data di creazione

A fronte di ogni classe, possono essere definiti dei parametri, ciascuno dei quali ha le seguenti proprietà:

- Chiave
- Descrizione
- Valore di default

Ogni classe di parametri corrisponde ad un file INI su disco, che viene salvato nella posizione “**apps\Ambiente\resources**”.

Impostazione valori

I valori vengono impostati utilizzando l'apposita funzione “**Gestione parametri**” presente nel menu rapido “**Impostazione e utilità**”. A fronte di ogni classe di parametri, è possibile definire i singoli valori relativi ad ogni parametro definito precedentemente.

Lettura parametri

La classe da utilizzare per la lettura dei parametri è “**devLib**”. Innanzitutto occorre effettuare la require:

```
require_once ITA_BASE_PATH . '/apps/Sviluppo/devLib.class.php';
```

Poi, è necessario instanziarla:

```
$devLib = new devLib();
```

A questo punto, è possibile leggere un parametro utilizzando il metodo “**genEnv_config**”.

```
$uri = $devLib->getEnv_config('ALBOWS CONNECTION', 'codice', 'ALBWSURI',  
false);  
$valore = $uri['CONFIG'];
```

Priorità di caricamento

Il caricamento dei parametri segue questa priorità (con logica di fallback):

1. Presenza di un file INI con i valori dei parametri nella cartella “params.local” delle configurazioni specifiche per environment
2. Presenza di un file INI con i valori dei parametri nella cartella “config.params.local/<ditta>” (configurazioni specifiche per ogni database)
3. Presenza di un file INI con i valori dei parametri nella cartella “config.params.local” (configurazioni locali)
4. Caricamento da database

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:parametri&rev=1497866926>

Last update: **2018/03/19 10:45**

