Configurazione front-office Amministrazione Trasparente

Gestione delle pagine

Di base si hanno a disposizione le seguenti pagine riguardanti l'Albo:

- Amministrazione Trasparente (con shortcode oopp_portale step=2016)
- Monitoraggio Opere Pubbliche (con shortcode oopp_portale step=1010)

Lista degli shortcode

[oopp_portale]

Pagina per la navigazione dell'amministrazione trasparente.

- ente ⇒ codice dell'ente
- step ⇒ codice indicante il tipo di visualizzazione (indicati di seguito)
- frmricerca ⇒ 1 per aggiungere una form di ricerca in Monitoraggio Opere/L190
- cf ⇒ filtra i bandi di gare per il CF specificato
- livelli ⇒ numero di livelli fino a cui visualizzare le sottosezioni

Step	Descrizione
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI E SERVIZI	
10	Visualizzazione dell'elenco di piani triennali da pubblicare
20	Visualizza la scheda Risorse Economiche del Triennio selezionato
30	Visualizza la scheda 2 del Triennio selezionato
40	Visualizza la scheda 2B del Triennio selezionato
50	Visualizza la scheda 3 del Triennio selezionato
60	Visualizza la scheda 4 del Triennio selezionato
MODULO GARE	
100	Visualizza i due link per accedere alle GARE IN CORSO o GARE SCADUTE
9510	Visualizza tutte le gare in corso
9512	Visualizza il dettaglio della singola Gara in corso (mostra i lotti, i documenti di gara ecc.)
9520	Visualizza l'elenco delle gare scadute
9522	Visualizza il dettaglio della gara scaduta selezionata
MODULO AVCP L.190/2012	
7000	Visualizza l'homepage contenente la form dei filtri e tutti i CIG caricati nel software
7010	Visualizza il dettaglio di un singolo CIG mostrando aggiudicatario, partecipanti ecc.
MODULO MONITORAGGIO LAVORI PUBBLICI	
1010	Mostra tutti i lavori pubblici che l'ente ha deciso di pubblicare
1020	Mostra il dettaglio della singola opera selazionata (stato di avanzamento, cartello di cantiere)
1030	Apre la geolocalizzazione su google del cantiere

Step	Descrizione
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI E SERVIZI	
MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
2000	Apre tutto l'indice dell'Amministrazione Trasparente

[menuamt]

Shortcode per la creazione del menu di navigazione dell'amministrazione trasparente.

Da utilizzare all'interno di un menu, mettendo lo shortcode alla voce *Etichetta*.

- ente ⇒ codice dell'ente
- livelli ⇒ numero di livelli fino a cui visualizzare le sottosezioni

Modifica dei parametri

Nella pagina di amministrazione di Wordpress, all'interno dei singoli siti/sottositi, si trova nel menù la voce “Impostazioni FO”.



Amministrazione Trasparente

All'interno del menù “Amministrazione Trasparente” troviamo le seguenti voci.

- **Nuovo Ente**: permette di creare un file di configurazione per l'ente immesso (se non già presente). Una volta cliccato “Crea” si aprirà la pagina per la modifica della configurazione, partendo dal template “wp-content/plugins/oopp_italsoft/config.inc.01.sample.php”
- **Configurazione Ente**: permette di modificare un file di configurazione già presente nella cartella “wp-content/plugins/oopp_italsoft/”. Una volta selezionato l'ente ed aver premuto “Seleziona”, si aprirà una textare dove poter modificare il file. Cliccando “Salva le modifiche” verrà salvato il file. Per chiudere la textarea è necessario selezionare la prima voce della select in “Configurazione Ente” (voce vuota).
- **Eliminazione Ente**: permette di cancellare un file di configurazione. Una volta selezionato l'ente ed aver premuto il file “Elimina” il file verrà eliminato senza ulteriori conferme.

From:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cityware:configurazione:ammtrasp-front&rev=1493222797

Last update: **2018/03/19 10:45**