
Configurazione front-office Albo

Creazione sotto sito per nuovo Ente

È possibile creare un nuovo sotto-sito dalla voce di Menu, nella Gestione Network, "Siti » Duplicate"



Compilare i campi della form come segue:

- Original site to copy: selezionare albonew.cityware.it/template
- New Site Address: inserire l'indirizzo del nuovo ente (solo caratteri minuscoli e numeri)
- New Site Title: il titolo del nuovo sotto-sito, es. Albo Esempio
- New Site Admin Email: email dell'amministratore

Gestione delle pagine

Di base si hanno a disposizione le seguenti pagine riguardanti l'Albo:

- Albo Pretorio (con shortcode albo head & albo table) (impostata come Homepage)
- Cerca nell'albo (con shortcode albo_head & albo_trova_doc)
- Cerca nell'archivio (con shortcode albo head & albo trova doc)
- Richiedi Pubblicazione (con shortcode albo head)

Lista degli Shortcode

[albo_head]

Aggiunge un menu allineato a destra con cui navigare tra le pagine configurate (vedi parametri).



- ente ⇒ codice dell'ente
- home ⇒ ID della pagina a cui collegare l'icona Pagina Iniziale
- pubbl ⇒ ID della pagina a cui collegare l'icona Richiedi Pubblicazione
- albo ⇒ ID della pagina a cui collegare l'icona Cerca nell'albo
- archivio ⇒ ID della pagina a cui collegare l'icona Cerca in archivio
- info ⇒ ID della pagina a cui collegare l'icona Informazioni Utili
- bacheca ⇒ ID della pagina a cui collegare l'icona Bacheca

Es.

[albo_head ente=X999 home=1 bacheca=2 archivio=7]

[albo_table]

Shortcode principale con cui navigare nell'albo.





- ente ⇒ codice dell'ente
- formato ⇒ formati di visualizzazione disponibili: desk (default), table, sidebar
- contenuto ⇒ modalità di visualizzazione del contenuto quando il formato è 'sidebar': listview (default), table


Es.

[albo_table ente=X999 formato=desk]

[albo_table ente=X999 formato=sidebar contenuto=table]

[albo_trova]

Aggiunge una form di ricerca.




- ente ⇒ codice dell'ente
- dove ⇒ 1 = cerca nell'albo, 2 = cerca nell'archivio

Es.

[albo_trova ente=X999 dove=1]

[albo_trova_doc]

Aggiunge una form di ricerca.



 $\label{localization} \begin{array}{l} \text{upuate:} \\ 2018/03/19 \end{array} \\ \text{cityware:configurazione:albo-front https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cityware:configurazione:albo-front\&rev=1493221277 \end{array}$ 10:45


- ente ⇒ codice dell'ente
- dove ⇒ 1 = cerca nell'albo, 2 = cerca nell'archivio
- tipo ⇒ codice opzionale per specificare la tipologia atto in cui effettuare la ricerca
- formato ⇒ table (default) o listview (risultati come nello shortcode albo_table)

Es.

[albo_trova_doc ente=X999 dove=2 formato=listview]

[albo_trova_tipo]

Aggiunge una form di ricerca con campi aggiuntivi.




- ente ⇒ codice dell'ente
- tipo ⇒ codice opzionale per specificare la tipologia atto in cui effettuare la ricerca
- limite ⇒ numero di anni indietro in cui effettuare la ricerca (es. '2', nel 2017 effettua la ricerca a partire dal (2017 - 2 =)2015)

Es.

[albo trova tipo ente=X999 limite=5]

Modifica dei parametri

Nella pagina di amministrazione di Wordpress, all'interno dei singoli siti/sottositi, si trova nel menù la voce "Impostazioni FO".



Ente

All'interno del menù "Ente" troviamo le seguenti voci.

- **HEAD_POST**: riporta un collegamento per la modifica dell'omonima pagina (se presente). L'HEAD_POST è una pagina che verrà utilizzata come header nel template del sito.
- **FOOT_POST**: riporta un collegamento per la modifica dell'omonima pagina (se presente). Il FOOT POST è una pagina che verrà utilizzata come footer nel template del sito.
- **Logo**: da qui è possibile caricare un immagine da utilizzare come logo per il sito (quindi per l'ente). E' possibile richiamare questa immagine all'interno dell'HEAD_POST o del FOOT_POST tramite lo shortcode "[ente logo]" (ritorna soltanto l'indirizzo all'immagine).
- **Denominazione**: un testo modificabile e richiamabile all'interno dell'HEAD_POST o del FOOT_POST tramite lo shortcode "[ente_denominazione]", da utilizzare per la denominazione dell'ente.
- **Contatti**: un testo modificabile e richiamabile all'interno dell'HEAD_POST o del FOOT_POST tramite lo shortcode "[ente contatti]", da utilizzare per le informazioni di contatto dell'ente.

Generali

All'interno del menù "Generali" troviamo le seguenti voci.

• **config.inc.php**: permettere di modificare da interfaccia il file "config.inc.php" presente nella cartella "wp-content/mu-plugins/itaFrontOffice/". Le impostazioni sono globali, pertanto riguardano tutta l'installazione di Wordpress e non il singolo sito/sottosito.

Albo

All'interno del menù "Albo " troviamo le seguenti voci.

- Nuovo Ente: permette di creare un file di configurazione per l'ente immesso (se non già
 presente). Una volta cliccato "Crea" si aprirà la pagina per la modifica della configurazione,
 partendo dal template "wp-content/plugins/albo italsoft/config.inc.01.sample.php"
- Configurazione Ente: permette di modificare un file di configurazione già presente nella cartella "wp-content/plugins/albo_italsoft/". Una volta selezionato l'ente ed aver premuto "Seleziona", si aprirà una textare dove poter modificare il file. Cliccando "Salva le modifiche" verrà salvato il file. Per chiudere la textarea è necessario selezionare la prima voce della select in "Configurazione Ente" (voce vuota).
- Eliminazione Ente: permette di cancellare un file di configurazione. Una volta selezionato l'ente ed aver premuto il file "Elimina" il file verrà eliminato senza ulteriori

update: 2018/03/19 cityware:configurazione:albo-front https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cityware:configurazione:albo-front&rev=1493221277

conferme.

From:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cityware:configurazione:albo-front&rev=1493221277

Last update: 2018/03/19 10:45

