


« [Indietro](#)

# Impostazioni front-office generali

## Creazione sotto sito per nuovo Ente

È possibile creare un nuovo sotto-sito dalla voce di Menu, nella Gestione Network, “Siti » Duplicate”




Compilare i campi della form come segue:

- **Original site to copy:** selezionare *albonew.cityware.it/template*
- **New Site - Address:** inserire l'indirizzo del nuovo ente (solo caratteri minuscoli e numeri)
- **New Site - Title:** il titolo del nuovo sotto-sito, es. *Albo Esempio*
- **New Site - Admin Email:** email dell'amministratore

## Modifica dei parametri

Nella pagina di amministrazione di Wordpress, all'interno dei singoli siti/sottositi, si trova nel menù la voce “Impostazioni FO”.



## Ente

All'interno del menù “Ente” troviamo le seguenti voci.

- **HEAD\_POST**: riporta un collegamento per la modifica dell'omonima pagina (se presente). L'HEAD\_POST è una pagina che verrà utilizzata come header nel template del sito.
- **FOOT\_POST**: riporta un collegamento per la modifica dell'omonima pagina (se presente). Il FOOT\_POST è una pagina che verrà utilizzata come footer nel template del sito.
- **Logo**: da qui è possibile caricare un'immagine da utilizzare come logo per il sito (quindi per l'ente). E' possibile richiamare questa immagine all'interno dell'HEAD\_POST o del FOOT\_POST tramite lo shortcode “[ente\_logo]” (ritorna soltanto l'indirizzo all'immagine).
- **Denominazione**: un testo modificabile e richiamabile all'interno dell'HEAD\_POST o del FOOT\_POST tramite lo shortcode “[ente\_denominazione]”, da utilizzare per la denominazione dell'ente.
- **Contatti**: un testo modificabile e richiamabile all'interno dell'HEAD\_POST o del FOOT\_POST tramite lo shortcode “[ente\_contatti]”, da utilizzare per le informazioni di contatto dell'ente.

## Generali

All'interno del menù “Generali” troviamo le seguenti voci.

- **config.inc.php**: permettere di modificare da interfaccia il file “config.inc.php” presente nella cartella “wp-content/mu-plugins/itaFrontOffice/”. Le impostazioni sono globali, pertanto riguardano tutta l'installazione di Wordpress e non il singolo sito/sottosito.

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cityware:configurazione:front&rev=1493222099>

Last update: **2018/03/19 10:45**

