

# Letture Proprietari - Verbali

Le visure possono essere svolte in maniera:

-Singola

-Massiva

## VISURA SINGOLA

► Verbali ► Aggiorna/Inserisci Verbali

Per fare la Vtura di un singolo verbale occorre andare nell'elenco del registro unico dei verbali ed entrare in quello in cui vogliamo fare la visura ed interagire sul comando 'Leggi Dati'. Scelto il servizio desiderato, vi chiederà di inserire le credenziali di accesso (sono le stesse che sono già state configurate nel software).



Eventuali segnalazioni verranno riepilogate nella schermata pop-up omonima e potranno essere visualizzate nel campo qua sotto evidenziato nella scheda del verbale





Bene o male le procedure per visure sono abbastanza simili a quella che abbiamo visto con Ancitel con poche differenze

Nei documenti allegati all'interno dei verbali **verranno registrati i rispettivi esiti** delle visure.


## VISURE MASSIVE

Guida alle visure massive. Per farvi vedere il procedimento da fare nelle visure massive, prenderemo il servizio di Ancitel (ma cambia poco rispetto agli altri servizi selezionabili!)

▶ Verbalì ▶ Lettura Proprietari ▶ Scegliere servizio visure tra quelli configurati



In questa parte inseriremo filtri utili per una ricerca più mirata e poi faremo **Avvia Selezione** 'Avvia selezione' (presente a destra della schermata nella parte dei comandi ad elenco) per confermare la selezione.



ANCITEL

AD OPERAZIONE CONCLUSA per importare gli esiti interagire con il comando 'Importa' (questo copierà i dati contenuti nella tabella riepilogativa all'interno dei verbali), **gli esiti verranno registrati in automatico all'interno degli allegati del rispettivo verbale**

- Leggi
- Importa
- Stampa Note
- Dati
- Cerca

## VISURE CON MCTC

Scegliendo di fare la visura con il Video Terminale (VT) della motorizzazione, sarà necessario effettuare un passo in più, in quanto una volta cliccato sul bottone Visura, verrà fatto il download di un file .txt. Aprire poi il video terminale della motorizzazione "MCTC\_VTinfo" (Per entrare serve collegare la VPN) , fare click sul bottone con l'icona della pagina "Da File", carica quel file txt e confermare Il risultato di questa visura sarà salvato in un file .txt precedentemente configurato all'interno del programma.

Conclusa l'operazione di visura, tornare a itaEngine ed aprire il menù Preavvisi → Importa Targhe. Selezioniamo la fonte MCTC. Fare click sul bottone Leggi, presente sulla destra, e selezionare il file di destinazione della visura.

## VISURA SIATEL

Fatte le visure e prima di fare la spedizione dei verbali, potrebbe occorrere la verifica al Siatel (menù> verbali > Lettura proprietari > verifica siatel) Possiamo escludere già quelli controllati, Selezionare tutti i verbali interessati e procedere con 'CREA'

'Crea' farà un file che io passerò al portale web del punto fisco Siatel dopo aver fatto l'accesso  
Quando il sito di Siatel avrà restituito il file die sito: torniamo in questa sezione del programma e  
facciamo 'Acquisisci' e il programma elaborerà in automatico le informazioni contenute del file di esito  
del siatel in automatico e se ci sarà qualcosa da rivedere lo vedrete da

S = da modificare (l'importante è avere l'indirizzo del contravventore per la spedizione del verbale)

N= Non da modificare

...

---

## Se si ha configurato il servizio INIPEC

 ► Verbali ► Ricerca Pec

Avvia selezione > Visura. Il programma richiederà la password apposita per aprire la schermata di importazioni PEC (non sarà un processo immediato)

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:verb\\_visure&rev=1718787710](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:verb_visure&rev=1718787710)

Last update: **2024/06/19 09:01**

