

andare su Menu/500.Amministrazione del sistema/130.datente



Mettere il check su :

- Abilita CWOLSPID Gateway
- Abilita eIDAS tramite CWOLSPID
- Abilita CWOLCIE Gateway

Sul *“Tipo Protocollo”* selezionare **AUTOMATICO!**



Dopo aver fatto ciò andare su Menu/40. Fascicoli Elettronici/20. Pianta Organica/60. Dipendenti



Qui bisognerà inserire i dati dei dipendenti che si vogliono aggiungere.

In base ai check che si andranno a selezionare il dipendente avrà possibilità operative.

Abilita Assegnazioni è il livello più alto.

Vedi solo mail assegnate è il livello più basso.



Successivamente andare su Menu/40. Fascicoli Elettronici/50. Parametri/40. Parametri Vari.



Qui bisognerà scegliere se dare **Tipo Ente Master** o **Tipo Ente Slave**.



Andremo a selezionare tramite la lente di ricerca il procedimento da seguire.



In questa schermata andiamo a mettere i parametri che ci darà il comune interessato.



Qui ci sono tutti i parametri per l'invio della pratica.

Si potranno caricare media fino ad un massimo di 7 MB.



Si verifica la firma digitale andandola a paragonare con altre firme dello stesso ente.

Serve per verificare se ci sono incorrispondenze o altro.



Su protocollo inseriremo i relativi parametri e bisogna per forza inserire una preferenza Mittente che può essere:

- 001-Esibente
- 002-Dichiarante
- 004-Impresa



Qui inserire i dati forniti dal comune.



Selezionare tutto su **Si**.



Finito ciò andare su Menu/500. Amministrazione del Sistema/10. Gestione Accessi/10. utenti.



Andare a inserire nei campi i dati.

Su **Durata Password** inserire 180.

Su **Numero Max di accessi** inserire 10.

Su **Numero Max di numeri attivi** inserire 180.



Su gruppi inserire l'utente a quale gruppo fa riferimento.



Inserire i dati dell'utente con il relativo protocollo.



Last
update:
2023/03/31 15:01 guide:suap:configurazione_ente_bo https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suap:configurazione_ente_bo&rev=1680274894

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suap:configurazione_ente_bo&rev=1680274894

Last update: **2023/03/31 15:01**

