

andare su Menu/500.Amministrazione del sistema/130.dati ente



Sul "Tipo Protocollo" selezionare il protocollo indicato dal Comune



Dopo aver fatto ciò andare su Menu/40. Fascicoli Elettronici/20. Pianta Organica/60. Dipendenti



Qui bisognerà inserire i dati dei dipendenti che si vogliono aggiungere.

In base ai check che si andranno a selezionare, il dipendente avrà possibilità operative.



Successivamente andare su Menu/40. Fascicoli Elettronici/50. Parametri/40. Parametri Vari.



Qui bisognerà scegliere se dare **Tipo Ente Master** o **Tipo Ente Slave**.

Gli altri parametri presenti nella pagina sono tutti personalizzabili dal Comune



Cliccare nella lentina per scegliere il procedimento di integrazione che l'utente esterno dovrà compilare



Andare in Parametri Frontoffice/Parametri del FO e selezionare "Gestione Parametri Email".

La finestra verrà configurata con i dati della PEC fornita dal Comune.

Selezionare "Parametri Email e Invio pratica"

Configurare come riportato di seguito nell'immagine



Si verifica la firma digitale andandola a paragonare con altri firme dello stesso ente.

Serve per verificare se ci sono incorrispondenze o altro.



Su protocollo inseriremo i relativi parametri e bisogna per forza inserire una preferenza Mittente che può essere:

- 001-Esibente
- 002-Dichiarante
- 004-Impresa



Qui inserire i dati forniti dal comune.



Selezionare tutto su **Si**.



Finito ciò andare su Menu/500. Amministrazione del Sistema/10. Gestione Accessi/10. utenti.



Andare a inserire nei campi i dati.

Su **Durata Password** inserire 180.

Su **Numero Max di accessi** inserire 10.

Su **Numero Max di numeri attivi** inserire 180.



Su gruppi inserire l'utente a quale gruppo fa riferimento.



Inserire i dati dell'utente con il relativo protocollo.



Last

update:

2023/04/05 guide:suap:configurazione\_ente\_bo https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suap:configurazione\_ente\_bo&rev=1680700420

13:13

---

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suap:configurazione\\_ente\\_bo&rev=1680700420](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suap:configurazione_ente_bo&rev=1680700420)

Last update: **2023/04/05 13:13**

