

andare su Menu/500.Amministrazione del sistema/130.dati ente



Sul "Tipo Protocollo" selezionare il protocollo indicato dal Comune



Dopo aver fatto ciò andare su Menu/40. Fascicoli Elettronici/20. Pianta Organica/60. Dipendenti



Qui bisognerà inserire i dati dei dipendenti che si vogliono aggiungere.

In base ai check che si andranno a selezionare, il dipendente avrà possibilità operative.



Successivamente andare su Menu/40. Fascicoli Elettronici/50. Parametri/40. Parametri Vari.



Qui bisognerà scegliere se dare **Tipo Ente Master** o **Tipo Ente Slave**.

Gli altri parametri presenti nella pagina sono tutti personalizzabili dal Comune



Cliccare nella lentina per scegliere il procedimento di integrazione che l'utente esterno dovrà compilare



Andare in Parametri Frontoffice/Parametri del FO e selezionare "Gestione Parametri Email".

La finestra verrà configurata con i dati della PEC fornita dal Comune.



Selezionare "Parametri Email e Invio pratica"

Configurare come riportato di seguito nell'immagine



Cliccare "Parametri Protocollazione Remota"

Scegliere "Si" se il Comune avrà la protocollazione automatica

Scegliere il tipo di protocollo

Inserire le preferenze di protocollazione Mittente:

- 001-Esibente
- 002-Dichiarante
- 004-Impresa

Successivamente scegliere la voce del protocollo indicata e configurarlo con i parametri forniti dal Comune



Qui inserire i dati forniti dal comune.



Selezionare tutto su **Si**.



Finito ciò andare su Menu/500. Amministrazione del Sistema/10. Gestione Accessi/10. utenti.



Andare a inserire nei campi i dati.

Su **Durata Password** inserire 180.

Su **Numero Max di accessi** inserire 10.

Su **Numero Max di numeri attivi** inserire 180.



Su gruppi inserire l'utente a quale gruppo fa riferimento.



Inserire i dati dell'utente con il relativo protocollo.



Last
update:
2023/04/05 guide:suap:configurazione_ente_bo https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suap:configurazione_ente_bo&rev=1680701353
13:29

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:suap:configurazione_ente_bo&rev=1680701353

Last update: **2023/04/05 13:29**

