

# Cms

La cartella del cms scelto è posizionata sotto la root del progetto, e si deve chiamare cms.

Per usare le funzionalità del cms va usata la factory 'itaCmsFactory' in cui è presente il metodo statico getCms (itaCmsFactory::getCMS());. Questo metodo carica il corretto cms come specificato su config.ini. A questo punto è possibile usare tutti i metodi specificati nell'interfaccia itaCms.

Tutte le implementazioni dei vari cms implementano quindi l'interfaccia itaCms che contiene i seguenti metodi:

- **getContent(\$slug, \$params)**: carica il content selezionato, prima cerca tra le pagine e se non trova niente va in ricerca tra i componenti. slug:nome della pagina/componente, params: eventuali parametri.
- **loadCms()**: esegue la require dell'oggetto cms. La require viene chiamata in automatico dal controller quindi non è necessario chiamare a mano questo metodo. Attualmente il metodo non è utilizzato per problemi con le variabili globali, quindi su controller è replicato il metodo a mano
- **getHeader()**: torna l'header.
- **getFooter()**: torna il footer.
- **getStyleURL()**: torna lo style.
- **getNavigation()**: torna il menù di navigazione.
- **getCMSRequire()**: Torna il path della index del cms da caricare

## GetSimpleCms

Va aggiunto su config.ini la seguente configurazione:

```
[cms] type=getSimpleCms root="path_xamp_su_disco/htdocs/itaEngine/cms"
import="path_xamp_su_disco/htdocs/itaEngine/lib/itaPHPGetSimpleCms/itaCmsGetSimpleCms.class.php"
```

La classe che gestisce questo cms è itaCmsGetSimpleCms. es.

```
$cms = itaCmsFactory::getCMS(); $component_out = $cms->getContent('loop',
'cat_news'); Out::html('cwbCmsTest_divToReplace', $component_out);
```

From:  
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:itaengine\\_cms&rev=1478704608](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:itaengine_cms&rev=1478704608)

Last update: **2018/03/19 10:45**

