

Introduzione

Questa pagina descrive l'utilizzo dei parametri nel framework itaEngine.

Definizione

I parametri vengono definiti mediante la funzione “**Gestione anagrafica parametri**” presente nel menu “**Strumenti di sviluppo**”. I parametri sono suddivisi in classi. Ogni classe ha le seguenti proprietà:

- Alias della classe
- Descrizione
- Data di creazione

A fronte di ogni classe, possono essere definiti dei parametri, ciascuno dei quali ha le seguenti proprietà:

- Chiave
- Descrizione
- Valore di default

Ogni classe di parametri corrisponde ad un file INI su disco, che viene salvato nella posizione “**apps\Ambiente\resources**”.

Impostazione valori

I valori vengono impostati utilizzando l'apposita funzione “**Gestione parametri**” presente nel menu rapido “**Impostazione e utilità**”. A fronte di ogni classe di parametri, è possibile definire i singoli valori relativi ad ogni parametro definito precedentemente.

IMPORTANTE! Dopo aver definito una nuova classe di parametri, occorre salvarli per poterli utilizzare.

Lettura parametri

La classe da utilizzare per la lettura dei parametri è “**devLib**”. Innanzitutto occorre effettuare la require:

```
require_once ITA_BASE_PATH . '/apps/Sviluppo/devLib.class.php';
```

Poi, è necessario instanziarla:

```
$devLib = new devLib();
```

A questo punto, è possibile leggere un parametro utilizzando il metodo “**genEnv_config**”.

```
$uri = $devLib->getEnv_config('ALBOWSCONNECTION', 'codice', 'ALBWSURI',  
false);  
$valore = $uri['CONFIG'];
```

Priorità di caricamento

Il caricamento dei parametri segue questa priorità (con logica di fallback):

1. Presenza di un file INI con i valori dei parametri nella cartella “params.local” delle configurazioni specifiche per environment
2. Presenza di un file INI con i valori dei parametri nella cartella “config.params.local/<ditta>” (configurazioni specifiche per ogni database)
3. Presenza di un file INI con i valori dei parametri nella cartella “config.params.local” (configurazioni locali)
4. Caricamento da database21 visualizzazioni.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:parametri>

Last update: **2024/10/15 09:45**

