



# Guida configurazione stampante

## Configurazione e collegamento alla stampante




Per accedere alla stampante Bluetooth è necessario aver installata l'applicazione PrinterShare.


L'applicazione si presenta come l'immagine qui a fianco. Cliccare sul bottone Selezione posizionato in fondo alla schermata, per agganciare la stampante bluetooth e consentire la configurazione. Scegliere l'opzione stampante Locale – Bluetooth. Per ritrovare la stampante assicurarsi di aver attivato il bluetooth nel proprio dispositivo.



Per farlo trascinarlo dalla parte alta del display verso il basso. Così facendo scenderà una tendina delle opzioni rapide simile a quella della foto sottostante. Verificare che l'icona del bluetooth (quella cerchiata in rosso) sia attiva (o colorata). In caso contrario cliccarci sopra ed attendere che si colori, ad indicare che il bluetooth è stato attivato.




Nel caso il bluetooth del dispositivo sia spento o la stampante non sia funzionante o spenta, l'applicazione PrinterShare potrebbe restituire un messaggio di errore simile al seguente:



In questo caso verificare di nuovo lo stato del bluetooth che sia attivo. Se quest'ultimo è acceso verificare lo stato della stampante. Per essere attiva deve avere un indicatore colorato lampeggiante o

fisso. Se fosse spento cliccare per qualche secondo il bottone di accensione ed attendere che l'indicatore colorato si stabilizzi.

Tornare sull'applicazione PrinterShare e cliccare nuovamente su Selezione. Cliccare sul bottone Locale – Bluetooth e si dovrebbe presentare una schermata come quella sottostante.






Qui verranno elencati tutti i dispositivi bluetooth agganciabili con il proprio dispositivo. Scegliere Bluetooth Printer (riquadrate nell'immagine soprastante in rosso).

Nel caso si stia configurando per la prima volta il dispositivo con la stampante, potrebbe essere necessario selezionare il driver per permettere ai due dispositivi di comunicare tra di loro.

Cliccare sul bottone Selezione manuale. Così facendo si aprirà una lista di driver specifici per alcune stampanti. Fra questi scegliere la directory nominata Generic (foto sottostante). Scegliere poi l'opzione Generic Zebra mobile e di seguito Generic Zebra mobile printer(CPCL).





Alla fine di questa operazione la stampante deve risultare collegata correttamente e pronta per stampare.