

Lista degli shortcode

[oopp_portale]

Pagina per la navigazione dell'amministrazione trasparente.

- ente ⇒ codice dell'ente
- step ⇒ codice indicante il tipo di visualizzazione (indicati di seguito)
- frmricerca ⇒ 1 per aggiungere una form di ricerca in Monitoraggio Opere/L190
- cf ⇒ filtra i bandi di gare per il CF specificato
- livelli ⇒ numero di livelli fino a cui visualizzare le sottosezioni

Step	Descrizione
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI E SERVIZI	
10	Visualizzazione dell'elenco di piani triennali da pubblicare
20	Visualizza la scheda Risorse Economiche del Triennio selezionato
30	Visualizza la scheda 2 del Triennio selezionato
40	Visualizza la scheda 2B del Triennio selezionato
50	Visualizza la scheda 3 del Triennio selezionato
60	Visualizza la scheda 4 del Triennio selezionato
MODULO GARE	
100	Visualizza i due link per accedere alle GARE IN CORSO o GARE SCADUTE
9510	Visualizza tutte le gare in corso
9512	Visualizza il dettaglio della singola Gara in corso (mostra i lotti, i documenti di gara ecc.)
9520	Visualizza l'elenco delle gare scadute
9522	Visualizza il dettaglio della gara scaduta selezionata
MODULO AVCP L.190/2012	
7000	Visualizza l'homepage contenente la form dei filtri e tutti i CIG caricati nel software
7010	Visualizza il dettaglio di un singolo CIG mostrando aggiudicatario, partecipanti ecc.
MODULO MONITORAGGIO LAVORI PUBBLICI	
1010	Mostra tutti i lavori pubblici che l'ente ha deciso di pubblicare
1020	Mostra il dettaglio della singola opera selezionata (stato di avanzamento, cartello di cantiere)
1030	Apri la geolocalizzazione su google del cantiere
MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	
2000	Apri tutto l'indice dell'Amministrazione Trasparente

[menuamt]

Shortcode per la creazione del menu di navigazione dell'amministrazione trasparente.



Da utilizzare all'interno di un menu, mettendo lo shortcode alla voce *Etichetta*.

- ente ⇒ codice dell'ente
- livelli ⇒ numero di livelli fino a cui visualizzare le sottosezioni

Last
update:
2018/03/19 10:45 cityware:configurazione:ammtrasp-front <https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cityware:configurazione:ammtrasp-front&rev=1493221134>

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cityware:configurazione:ammtrasp-front&rev=1493221134>

Last update: **2018/03/19 10:45**

