

Introduzione

In questa pagina vengono descritti tutti gli ambienti di sviluppo, demo e stage pubblicati sui nostri server interni.

Database di sistema (MySQL)

Sono presenti nella macchina all'indirizzo 192.168.7.15. Sono organizzati nel seguente modo:

- Prefisso '**stage**': Ambiente di stage. E' previsto un solo Ente (X999).
- Prefisso '**svil**': Ambiente di sviluppo. Previsti più Enti su più connessioni Cityware.
- Prefisso '**demo**': Ambiente di demo. Previsti più Enti su più connessioni Cityware.

Database di Cityware

Demo (PostgreSQL)

Sono presenti nella macchina '**srvcityitalsoft**'. Hanno come prefisso 'citydemo_'.

Stage (PostgreSQL)

E' presente nella macchina '**srvcityitalsoft**'. Ha come prefisso 'citystage_'. DA DECIDERE IL DATABASE.

Sviluppo

Quelli su Postgres verranno messi su '**srvcityitalsoft**'. Hanno come prefisso 'citysvil_'. Per gli altri database, verranno utilizzati gli stessi di Cityware di sviluppo (Es. citysanb_test_release)

Ambienti di sviluppo

Enti

Codice Ente	Descrizione
T000	Test interni
S000	Sviluppo Tributi (PostgreSQL - DB con dati modificati specifici per tributi)
S001	Sviluppo Delibere-Finanziaria (PostgreSQL Potenza Picena + MySql Segreteria Potenza Picena)
S002	Sviluppo Delibere-Finanziaria (MS Sql Server San Benedetto)

Windows Server 2012

Host	svrcityitalsoft
Url	http://svrcityitalsoft:4000/itaEngine/Start.php
Usr	italsoft
Password	4pr44pr4

Linux (CentOS 6.8)

Host	192.168.7.15
Url	http://192.168.7.15/itaTest/Start.php
Usr	italsoft
Password	4pr44pr4

Ambienti di demo

Codice Ente	Descrizione
D000	Demo Tributi (PostgreSQL - DB con dati modificati specifici per tributi)
D001	Demo Delibere-Finanziaria (PostgreSQL Potenza Picena + MySql Segreteria Potenza Picena)

Linux (CentOS 6.8)

Host	svrcity-demo.gruppoapra.com
Url	http://svrcity-demo.gruppoapra.com/cwol-demo/Start.php
Usr	italsoft
Password	4pr44pr4

Ambienti di stage

Codice Ente	Descrizione
X999	Stage (DB DA DECIDERE)

Windows Server 2012

Host	svrcityitalsoft
Url	http://svrcityitalsoft:4000/itaStage/Start.php
Usr	italsoft
Password	4pr44pr4

Linux (CentOS 6.8)

Host	192.168.7.15
Url	http://192.168.7.15/itaStage/Start.php
Usr	italsoft
Password	4pr44pr4

Aggiornamento Omnis Web Server

Per ogni ambiente di demo/stage è presente un Omnis Web Server dedicato. La macchina che ospita questi servizi è **srvcityitalsoft**, alla quale è possibile accedere tramite rdp con le credenziali di dominio Apra. Nel disco E:\ sono presenti due sottocartelle, **OmnisServerSvil** e **OmnisServerDemo**, che contengono rispettivamente gli ows di sviluppo e di demo. Ognuna di queste cartelle ha al suo interno delle sottocartelle, ognuna di queste è un servizio. La nomenclatura è la seguente: ows + 'Ditta', es.: owsS001.

Il procedimento per aggiornare le librerie è il seguente:

- Fermare il servizio (Es.: OmnisServer CitysvilS001 per Ditta=S001)
- Copiare le librerie aggiornate dentro 'startup'
- Riavviare il servizio

N.B.: Se il servizio rimane 'impiccato', è necessario da Task Manager effettuare la kill del processo 'soffice.exe' 72 visualizzazioni.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=cwol:ambienti>

Last update: **2024/10/15 09:45**

