

Importazione Dati

dati già trasmessi all'ANAC attraverso il sistema SIMOG sono scaricabili in formato .CSV tramite il sito <http://portaletrasparenza.avcp.it> inserendo come criteri di filtro il codice fiscale dell'amministrazione e l'anno di riferimento (VEDI : [Come scaricare i dati dal portale AVCP](#)).

I dati scaricati possono essere importati automaticamente nel software attraverso la funzione IMPORTAZIONI – Flussi interoperabilità.

La procedura si compone di 2 fasi: caricamento e importazione

Per caricare un flusso è necessario selezionare la tipologia dei dati da importare. Attraverso questa scheda si possono importare vari flussi dati, tra cui quelli del portale trasparenza ANAC e i flussi STANDARD XML generato da qualsiasi software, purché creato e validato secondo le regole L.190/2012. In base alla selezione potrebbero essere disponibili ulteriori opzioni da selezionare.

Flussi interoperabilità AppaltiPA NuvolaPA L190 v. 1.0

Tipo tracciato: Flusso CSV Cityware PAL (CSVCityware) Crea una revisione nei CIG già presenti
 Ufficio: Forza denominazione Ente con quella configurata
 File: Importa tutti i nuovi CIG in una singola raccolta ESEGUI

E' possibile inoltre associare un particolare Ufficio/Gruppo all'importazione così da facilitare la successiva gestione da parte degli utenti.

Infine è necessario selezionare il file del flusso da importare, premendo sul dischetto e avviare la procedura di caricamento premendo sul bottone ESEGUI

Terminato il caricamento, nella tabella "Importazioni" verrà visualizzata una riga con la data del caricamento, la tipologia, l'ufficio ed il numero di righe caricate.

Importazioni	Data	Tipo flusso	Ufficio	Num. righe
25/01/2022 17:00:35		Flusso CSV Cityware PAL (CSVCityware)		10
25/01/2022 16:34:53		Flusso CSV Cityware PAL (CSVCityware)		659
25/01/2022 16:24:10		Flusso CSV Cityware PAL (CSVCityware)		659
25/01/2022 15:20:12		Flusso CSV Cityware PAL (CSVCityware)		659

Per importare un dato nel software, è necessario aprire prima uno dei caricamenti facendo doppio click sulla riga corrispondente. Viene visualizzato un elenco, gli affidamenti (rappresentati con il CIG) presenti nel flusso, suddivisi per "Raccolta"; la colonna Esito Importazione indica se una riga è stata già importata oppure no, mentre la colonna "Selezione" consente di selezionare un una o più righe per la successiva importazione.

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:avcp:importazione_dati_190&rev=1670424424

Last update: **2022/12/07 14:47**

