

Lettura Proprietari - Verbali

Le visure possono essere fatte sia

- singola visura che in massa

- massivo

VISURA SINGOLA

 ► Verbali ► Aggiorna/Inserisci Verbali

Per fare la Visura di un singolo verbale occorre andare nell'elenco del registro unico dei verbali ed entrare in quello in cui vogliamo fare la visura ed interagire sul comando 'Leggi Dati'. Scelto il servizio desiderato, vi chiederà di inserire le credenziali di accesso (sono le stesse che sono già state configurate nel software).



The screenshot shows the 'Inserimento Verbale' interface. On the right side, there is a sidebar with various options like 'Allegati', 'Leggi File', 'F2-Nuovo', 'FS-Altra RI', 'Torna a El...', 'Val a >', 'Registrazione', and a prominent yellow-highlighted 'Leggi Dati' button. A pop-up window titled 'Selezione' is open, asking 'Scegliere il tipo di importazione' with options 'ANCITEL | ACI-PRA' and 'MCTC'.

Eventuali segnalazioni verranno riepilogate nella schermata pop-up omonima e potranno essere visualizzate nel campo qua sotto evidenziato nella scheda del verbale



The screenshot shows the 'Inserimento Verbale' interface. A yellow-highlighted pop-up window titled 'Segnalazioni' displays the message 'ERRORE VEICOLO NON CORRISPONDENTE: FIAT PUNTO'. Below the main form, there is another yellow-highlighted area containing the same error message 'ERRORE VEICOLO NON CORRISPONDENTE: FIAT PUNTO'.

Bene o male le procedure per visure sono abbastanza simili a quella che abbiamo visto con Ancitel con poche differenze

Nei documenti allegati all'interno dei verbali **verranno registrati i rispettivi esiti** delle visure.

VISURE MASSIVE

Guida alle visure massive

► Verbali ► Lettura Proprietari ► Scegliere servizio visure tra quelli configurati

The screenshot shows the 'COMUNE DEMO' software interface. In the top right corner, it says 'Es. Contabile Utente: DEM'. The main menu on the left includes 'demoCDS Home', 'Ricerca applicazioni:', and several icons. The '30. Polizia Locale' menu is expanded, showing sub-options like '10. Codice della Strada', '20. Illeciti Amministrativi', '30. Incidenti', '40. Registri', '50. Gestione Parcheggi', and '60. Gestione Permessi e ZTL'. A sub-menu for '30. Verbal' is open, listing '10. Inserimenti da Dispositivi', '20. Preavvisi', '30. Verbal' (which is highlighted in orange), '40. Altre Gestioni', '50. Patente a Punti', '60. Ricerche', '70. Quesiti', '80. Riepiloghi', '90. Stampe', '100. Statistiche', '110. Codice della strada', '120. Tabelle', '130. Anagrafiche', and '140. Amministrazione CDS'. A second sub-menu for '40. Lettura Proprietari' is open under '30. Verbal', listing '10. Aggiorna/Inserisci Verbal', '20. Verbal automatici da scadenze', '30. Consulta Archivio Verbal', '40. Lettura Proprietari' (highlighted in orange), '50. Importa Targhe', '60. Ricerca PEC', '70. Richiedi Locatari', '80. Varia Proprietario/Locatario', '90. Notifiche', '100. Pagamenti/Conciliazioni', '110. Archiviazioni', '120. Blocco Temporaneo', '130. Ricorsi', and '140. Documenti Vari'. A red box highlights the '40. Lettura Proprietari' option under '30. Verbal' and the entire '40. Lettura Proprietari' sub-menu under '30. Verbal'.

ANCITEL

AD OPERAZIONE CONCLUSA per importare gli esiti interagire con il comando 'Importa' (questo copierà i dati contenuti nella tabella riepilogativa all'interno dei verbali), **gli esiti verranno registrati in automatico all'interno degli allegati del rispettivo verbale**

Leggi

Importa

Stampa Note

Dati

Cerca

VISURE CON MCTC

Scegliendo di fare la visura con il Video Terminale (VT) della motorizzazione, sarà necessario effettuare un passo in più, in quanto una volta cliccato sul bottone Visura, verrà fatto il download di un file .txt. Aprire poi il video terminale della motorizzazione "MCTC_VTinfo" (Per entrare serve collegare la VPN) , fare click sul bottone con l'icona della pagina "Da File", carica quel file txt e confermare Il risultato di questa visura sarà salvato in un file .txt precedentemente configurato all'interno del programma.

Conclusa l'operazione di visura, tornare a itaEngine ed aprire il menù Preavvisi → Importa Targhe. Selezioniamo la fonte MCTC. Fare click sul bottone Leggi, presente sulla destra, e selezionare il file di destinazione della visura.

VISURA SIATEL

Fatte le visure e prima di fare la spedizione dei verbali, potrebbe occorrere la verifica al Siatel (menù> verbali > Lettura proprietari > verifica siatel) Possiamo escludere già quelli controllati, Selezionare tutti i verbali interessati e procedere con 'CREA'

'Crea' farà un file che io passerò al portale web del punto fisco Siatel dopo aver fatto l'accesso Quando il sito di Siatel avrà restituito il file die sito: torniamo in questa sezione del programma e facciamo 'Acquisisci' e il programma elaborerà in automatico le informazioni contenute del file di esito del siatel in automatico e se ci sarà qualcosa da rivedere lo vedrete da

S = da modificare (l'importante è avere l'indirizzo del contravventore per la spedizione del verbale)
N= Non da modificare

...

Se si ha configurato il servizio INIPEC

 ► Verbali ► Ricerca Pec

Avvia selezione > Visura. Il programma richiederà la password apposita per aprire la schermata di importazioni PEC (non sarà un processo immediato)

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki



Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:verb_visure&rev=1718786529

Last update: **2024/06/19 08:42**