

VERBALI ► Lettura Proprietari

Introduzione

Le visure dei Verbali possono essere svolte **Singolarmente** e **Massivamente**

VISURA SINGOLA

Dai **tre puntini** seguire il percorso:

? ► **Codice della Strada** ► **Verbali** ► **Aggiorna/Inserisci Verbali**

Per fare la Visura di un singolo verbale occorre andare nell'elenco del registro unico dei verbali ed entrare in quello in cui vogliamo fare la visura ed interagire sul comando 'Leggi Dati'. Scelto il servizio desiderato, vi chiederà di inserire le credenziali di accesso (sono le stesse che sono già state configurate nel software).



Eventuali segnalazioni verranno riepilogate nella schermata pop-up omonima e potranno essere

visualizzate nel cam



Bene o male le procedure per visure sono abbastanza simili a quella che abbiamo visto con Ancitel con poche differenze

Nei documenti allegati all'interno dei verbali **verranno registrati i rispettivi esiti** delle visure.


VISURA MASSIVA

Dai [tre puntini](#) seguire il percorso:

-  ► [Codice della Strada](#) ► [Verbali](#) ► [Lettura Proprietari](#)


Per farvi vedere il procedimento da fare nelle visure massive, prenderemo il servizio di Ancitel (ma cambia poco rispetto agli altri servizi selezionabili!)






In questa parte inseriremo filtri utili per una ricerca più mirata e poi faremo 'Avvia Selezione' (presente a destra della schermata nella parte dei comandi ad elenco) per confermare la selezione.

Per avviare la Visura occorre interagire con l'apposito comando 'Visura' e inserire il proprio utente e password



Comparirà una schermata pop up con gli esiti delle visure



ANCITEL

- Leggi
- Importa
- Stampa Note

- Dati
- Cerca

- Leggi: Permette di recuperare file da visure precedenti
- Importa: Per importare gli esiti della visura appena fatta (Potete visualizzare a piacimento l'esito della visura di uno specifico verbale nei suoi Allegati)
- Stampa Note: Genera un documento scaricabile con tutte le annotazioni sui verbali che sono

Altri Note

presenti in NOTE  

VISURE CON MCTC

Scegliendo di fare la visura con il Video Terminale (VT) della motorizzazione, sarà necessario effettuare un passo in più, in quanto una volta cliccato sul bottone Visura, verrà fatto il download di un file .txt. Aprire poi il video terminale della motorizzazione "MCTC_VTinfo" (Per entrare serve collegare la VPN) , fare click sul bottone con l'icona della pagina "Da File", carica quel file txt e confermare Il risultato di questa visura sarà salvato in un file .txt precedentemente configurato all'interno del programma.

Conclusa l'operazione di visura, tornare a itaEngine ed aprire il menù Preavvisi → Importa Targhe. Selezioniamo la fonte MCTC. Fare click sul bottone Leggi, presente sulla destra, e selezionare il file di destinazione della visura.

VISURA SIATEL

Fatte le visure e prima di fare la spedizione dei verbali, potrebbe occorrere la verifica al Siatel (menù> verbali > Lettura proprietari > verifica siatel) Possiamo escludere già quelli controllati, Selezionare tutti i verbali interessati e procedere con 'CREA'

'Crea' farà un file che io passerò al portale web del punto fisco Siatel dopo aver fatto l'accesso Quando il sito di Siatel avrà restituito il file die sito: torniamo in questa sezione del programma e facciamo 'Acquisisci' e il programma elaborerà in automatico le informazioni contenute del file di esito del siatel in automatico e se ci sarà qualcosa da rivedere lo vedrete da

S = da modificare (l'importante è avere l'indirizzo del contravventore per la spedizione del verbale)
N= Non da modificare

0 visualizzazioni.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:verb_visure&rev=1745493370

Last update: **2025/04/24 11:16**

