



Stampe Personalizzate Utente

E' possibile memorizzare delle query personalizzate con estrazione in excel da lanciare poi in maniera autonoma

Modulo base ==> Utilità ==> Stampe Utente



Con il tasto aggiungi viene aperta la schermata di inserimento



Descrizione: Indicare una descrizione parlante in modo da far comprendere all'utente di che tipo di estrazione verrà eseguita, es.: RESIDENTI NATI IN UCRAINA CON RECAPITO TELEFONICO

Provenienza: Indicare l'area corrispondente a seconda dell'estrazione che si stà eseguendo

Descrizione* RESIDENTI NATI IN UCRAINA CON RI

Provenienza Demografici

one: Modulo Demografici

Query Tributi

ICL

Servizi

Area Economica

Unità Ecografiche

Atti amministrativi

Acquedotto

Sociali

Controllo di gestione

Servizi Cimiteriali

Avviso Unico Pagamento

Recupero Crediti

Anagrafe

Elettorale

Stato Civile

Notifiche

Portale Web

Protocollo

Autorizzazione modulo: Solitamente legato alla tabella che si stà leggendo esempio del_eletto, del_aire sarà DEL oppure dan_anagra sarà DAN

Autorizzazione: Modulo DEL

Query ANT, API, APO, ATB, ATD, ATP, BAG, BCG, BDI, BEG, BGD, BGE, BIT, BOR, BTA, BUE, BWE, DAI, DAN, DEL

Numero 3

```
, nome, e.indest1, e.indest2, e.estcap, i.deslocal, n.desnazi FROM del_aire a
LEFT JOIN del_eletto e ON a.progsogg = e.progsogg AND a.tipolista = e.tipolista
LEFT JOIN bta_local i ON e.estnaz=i.codnazpro AND e.estloc = i.codilocal
LEFT JOIN bta_nazion n ON i.listnazpro = n.codnazi
WHERE cod_elez= $Codice Elezione$ AND voto_ita=0
```

Query: scrivere l'intera query

Descrizione* VOTANTI ESTERO, ELENCO PER POSTE

Provenienza Demografici

one: Modulo DEL

Query

```
SELECT cognome, nome, e.indest1, e.indest2, e.estcap, i.deslocal, n.desnazi FROM del_aire a
LEFT JOIN del_eletto e ON a.progsogg = e.progsogg AND a.tipolista = e.tipolista
LEFT JOIN bta_local i ON e.estnaz=i.codnazpro AND e.estloc = i.codilocal
LEFT JOIN bta_nazion n ON i.listnazpro = n.codnazi
WHERE cod_elez= $Codice Elezione$ AND voto_ita=0.
```

Progressivo e numero: vengono impostati automaticamente dal programma

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:stampe_utente:start&rev=1684999099

Last update: **2023/05/25 07:18**

