
Amministrazione permessi per il super Utente


Per gestire i permessi, il super Utente deve accedere al menu Amministrazione Trasparente→Gestione Sezioni .




Il super Utente ha a disposizione 2 bottoni aggiuntivi :

- 1. Permessi generali
- 2. Vedi permessi

Cliccando sul bottone <u>Permessi generali</u>, il super Utente può definire quali gruppi possono compiere le operazioni di Lettura/Aggiornamento/Creazione/Cancellazione delle sezioni per il livello 0 (livello radice).



Cliccando sul bottone <u>Vedi permessi</u> verranno caricati sulla tabella i gruppi e i permessi a loro associati per ogni singola sezione.



I permessi possono essere di 3 tipologie diverse.

- 1. <u>Specifici</u> (assegnati alla sezione corrispondente. Per vedere come si assegnano consultare la guida "Associare gruppo e permessi ad una sezione")
- 2. <u>Ereditati</u> (se la voce non ha un permesso specifico, questa eredita i permessi dal primo padre che ha un permesso specifico)
- 3. <u>Generali</u> (se neanche i padri hanno un permesso specifico, la voce eredita i permessi generali, ovvero quelli di livello 0. Per vedere come si assegnano i permessi generali consultare la guida "Definire i permessi generali")

Una sezione che non ha nessuno dei permessi sopra elencati avrà la colonna "Gruppi associati" vuota.

I 5 pallini che vediamo sull'immagine sopra rappresentano i 4 permessi di default (creazione/Lettura/Aggiornamento/Cancellazione) sul dettaglio della sezione.

Il colore rosso vuol dire che l'operazione non è consentita. Il verde , al contrario, che il gruppo indicato è abilitato a compiere quel tipo di operazione.

Il quinto bottone (blu) ci informa che sono presenti anche altri permessi,ovvero i 4 permessi aggiuntivi sulla gestione delle sezioni (creazione sezione/Lettura sezione/Aggiornamento sezione/Cancellazione sezione).

Facciamo alcuni **esempi** per chiarire meglio i concetti sopra esposti.

La **prima riga** 'Disposizioni Generali...' ha un gruppo associato 'prova 6'. Essendo il nome del gruppo in nero vuol dire che non si tratta di un permesso specifico ma di un permesso generale. I 4 bottoni sono di colore rosso, per cui il gruppo 'prova 6' non può effettuare nessuna delle 4 operazioni sul dettaglio della sezione.

Inoltre il bottone blu ci informa che sono presenti anche altri tipi di permessi (quelli sulla gestione delle sezione).

La **seconda riga** 'Programma per la Trasparenza e l'Integrità' ha 2 gruppi associati, entrambi in rosso. Per cui sappiamo che si tratta di permessi specifici associati alla sezione corrispondente. Il primo gruppo (prova 6) ha i primi 2 pallini in verde e il terzo e quarto in rosso. Questo vuol dire che il gruppo prova 6 può creare codi sul dettaglio di 'Programma per la Trasparenza e l'Integrità' e può poi accedere a queste in sola lettura. A prova 6 non è consentito né l'aggiornamento né la cancellazione del dettaglio di questa sezione.

Il secondo gruppo prova 7 invece ha tutti e 4 i pallini in rosso, per cui non può compiere alcuna azione sul dettaglio di questa sezione.

La **terza riga** 'Delibera Piano triennale per la prevenzione della corruzione' ha 2 gruppi associati ma entrambi in blu. Questo significa che non sono presenti permessi specifici e quindi questi gruppi erediteranno i permessi dei primi 'padri' che avranno permessi associati. Andando a ritroso, la voce 'Delibera Piano triennale per la prevenzione della corruzione' di livello 3 andrà a cercare i permessi sul padre 'Programma per la Trasparenza e l'Integrità'. Questo ha dei permessi associati per cui la voce eredita i permessi di questo.

From

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

Last update: 2019/05/06 12:16

