

Gestione visibilità dei menù




ATTENZIONE: Le procedure di seguito descritte presentano anche la gestione per “Accesso”, “Inserimento”, “Modifica” e “Cancella”. LA GESTIONE DI QUESTE REGOLE È DEPRECATA A FAVORE DELLA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER UTENTE.

Visibilità dei singoli menù

Si può accedere alla gestione della visibilità dei menu da *Pannello di controllo* → *Permessi menù*.



Aperta la gestione bisogna poi selezionare un gruppo per poterne gestire i permessi del menù principale.



Alla creazione di un **gruppo** i suoi permessi saranno impostati a “Nega” per tutti i punti di menù.

Da qui si può impostare la visibilità dei singoli punti di menù sfogliando l'albero e selezionando per ogni voce la cella alla colonna “Visualizza” dove verrà visualizzata una tendina per impostare la visibilità.




- **Seleziona..**: lascia la visibilità al default impostato per il menù (equivale a **Consenti** se la spunta alla sua sinistra è verde, altrimenti è **Nega**);
- **Consenti**: il menù sarà visibile per il gruppo selezionato;
- **Nega**: il menù non sarà visibile per il gruppo selezionato.

Per gli utenti i menù sono visibili se almeno un gruppo a cui appartiene ha il permesso a **Consenti**.

Modifica visibilità altri menù

Dalla tendina "**Root**" è possibile andare a modifica i permessi per altri menù.



- **Menu Mobile (MOB_MEN)**: menù visualizzato nella app Android itaMobile;
- **Menù dei portlet (PT_MEN)**: l'elenco dei portlet selezionabili da "Gestione Portlet".


Il menù principale configurato attualmente nel proprio CWOL è sempre indicato nell'informativa a fianco del campo "**Root**" (es. "PAL_MEN3" nell'immagine).

Modifica massiva della visibilità

È possibile modificare massivamente la visibilità dei menù partendo da un livello superiore.

Per procedere bisogna cliccare l'ingranaggio  presente sulla riga da cui si vuole impostare la visibilità nei sotto-menù.

Si aprirà una finestra in cui sarà selezionabile la visibilità da impostare.



Modifica permessi sottonodi	
Nodo: Amministrazione del Sistema	
Visualizza	Seleziona..
Accesso	Seleziona..
Inserimento	Seleziona..
Modifica	Seleziona..
Cancella	Seleziona..
F5-Conferma	

Confermando verrà chiesta un'ulteriore conferma indicando il numero di menù coinvolti, confermando nuovamente infine tutti i menù al di sotto del menù da cui si è lanciata la procedura saranno impostati con la visibilità selezionata.

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:vis_menu&rev=1773929870

Last update: **2026/03/19 14:17**

