2025/11/09 19:21 1/1 Cms

Cms

La cartella del cms scelto è posizionata sotto la root del progetto, e si deve chiamare cms.

Per usare le funzionalità del cms va usata la factory 'itaCmsFactory' in cui è presente il metodo statico getCms (itaCmsFactory::getCms();). Questo metodo carica il corretto cms come specificato su config.ini. A questo punto è possibile usare tutti i metodi specificati nell'interfaccia itaCms.

Tutte le implementazioni dei vari cms implementano quindi l'interfaccia itaCms che contiene i seguenti metodi:

- **getContent(\$slug, \$params)**: carica il content selezionato, prima cerca tra le pagine e se non trova niente va in ricerca tra i componenti. slug:nome della pagina/componente, params: eventuali parametri.
- **loadCms()**: esegue la require dell'oggetto cms.La require viene chiamata in automatico dal controller quindi non è necessario chiamare a mano questo metodo. <u>Attualmente il metodo non è utilizzato per problemi con le variabili global, quindi su controller è replicato il metodo a mano</u>
- getHeader(): torna l'header.
- getFooter(): torna il footer.
- getStyleURL(): torna lo style.
- getNavigation(): torna il menù di navigazione.
- getCmsRequire(): Torna il path della index del cms da caricare

GetSimpleCms

Va aggiunto su config.ini la seguente configurazione:

[cms] type=getSimpleCms root="path_xamp_su_disco/htdocs/itaEngine/cms"
import="path_xamp_su_disco/htdocs/itaEngine/lib/itaPHPGetSimpleCms/itaCmsGetSimpleCms.class.php"

La classe che gestisce questo cms è itaCmsGetSimpleCms. es.

```
$cms = itaCmsFactory::getCms(); $component_out = $cms→getContent('loop',
'cat_news'); Out::html('cwbCmsTest_divToReplace', $component_out); 52
visualizzazioni.
```

From

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - wiki

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:itaengine cms

Last update: 2024/10/15 09:45

