

TextArea

Per quanto riguarda le textarea i dati elemento utilizzabili sono:

- *Nome Univoco Elemento*
- *Tipo elemento:*
- **textarea→ ita-edit-multiline** : Imposta un'area di testo modificabile, ridimensionabile. **Stile:** definito dal tema
- **textarea→ generico**: Imposta un'area di testo modificabile, ridimensionabile. **Stile:** grigio, generico, predefinito. Struttura uguale alla textarea→ ita-edit-multiline
- *Label elemento*
- *Classe label*
- *Posizione label*
- *Larghezza label*
- *Classe elemento*
- Caratteristiche input elemento:
 - *obbligatorio* (solo se si vuole far inserire obbligatoriamente)

Verrebbero disabilitati quindi:

- *access key*
- *testo alternativo*
- *colonne elemento*

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per una text:

- **cols**: [Struttura](#)
- **rows**: [Struttura](#)
- **maxlength** : Se impostato è possibile definirne la massima lunghezza che può avere la text
- **class**: Le possibili classi sono:
 - **ita-edit**: Se impostato è possibile impostare il nostro elemento come una text modificabile.
 - **ita-decode** : Se impostato è possibile impostare l'elemento come "readonly", di sola lettura e non modificabile.
 - **ita-readonly** : Se impostato è possibile impostare l'elemento come "readonly", di sola lettura.
 - **ita-edit-multiline**: Se impostato è possibile impostare l'elemento come una textarea con più righe e colonne.
 - **ita-code-editor**: Se impostato visualizza la textarea come un editor di codice.
- **style (css)**
 - **font-size** : Se impostato è possibile definire le dimensioni del testo
 - **font-style** : Se impostato è possibile definire lo stile utilizzato (Italic, Underscore, Bold)
 - **font-weight** : Se impostato è possibile definire lo spessore del font
 - **color** : Se impostato è possibile definire il colore
 - **margin-left: px/%/auto**: Se impostato è utilizzato per definire la distanza dal margine sinistro.
 - **margin-right: px/%/auto**: Se impostato è utilizzato per definire la distanza dal margine destro.

Metadati

- Per **ita-code-editor**
 - **mode**: imposta la modalità dell'editor. Vedi tabella per le possibili opzioni

Linguaggio	Valore
php	php
xml	xml
css	css
html	text/html
ini	properties

Struttura cols rows

E' possibile impostare Colonne e Righe:

Nome Attributo	Valore Attributo
cols	N. di colonne, con un numero ridotto di colonne la larghezza della text area viene ridotta.
rows	N. di righe. Inserendo un numero di righe ridotto, la larghezza della text area si riduce.
class	ita-decode
style	font-style:italic; margin-left:50px;

Note.

- Se si imposta un numero di colonne superiore alla larghezza della form , verrà visualizzata una scroll bar a lato della form, per scorrere fino alla fine del testo.
- Se si imposta un numero di righe esageratamente superiore alla larghezza della form , non verrà visualizzata una scrol bar laterale e si avranno difficoltà con i vari inserimenti.

[Torna alla lista.](#) [Vai alla Lista Analitica](#)

16 visualizzazioni.

From:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:
<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:textarea>

Last update: **2024/10/15 09:45**

