

# TextArea

Per quanto riguarda i div i dati elemento utilizzabili sono:

- Nome Univoco Elemento
- Tipo elemento:
- **textarea→ ita-edit-multiline** : Imposta un'area di testo modificabile, ridimensionabile. **Stile:** definito dal tema.
- **textarea→ generico**: Imposta un'area di testo modificabile, ridimensionabile. **Stile:** grgio,generico,predefinito. Struttura uguale alla textarea→ ita-edit-multiline
- Label elemento
- Classe label
- Posizione label
- Larghezza label
- Classe elemento
- Caratteristiche input elemento:
  - obligatorio (solo se si vuole far inserire obbligatoriamente)

Verrebbero disabilitati quindi:

- access key
- testo alternativo
- colonne elemento

Attributi elemento più tutti quelli html possibili per una text:

- **cols**:[Struttura](#)
- **rows**:[Struttura](#)
- **maxlength** : è possibile definirne la massima lunghezza che può avere la text
- **class**: le possibili classi sono:
  - **ita-edit**: è possibile impostare il nostro elemento come una text modificabile.
  - **ita-decode** : è possibile impostare l'elemento come “readonly”, di sola lettura e non modificabile.
  - **ita-edit-multiline**: e' possibile impostare l'elemento come una textarea con più righe e colonne.
- **style (css)**
  - **font-size** : è possibile definire le dimensioni del testo
  - **font-style** : è possibile definire lo stile utilizzato(Italic,Underscore,Bold)
  - **font-weight** : è possibile definire lo spessore del font
  - **color** : è possibile definire il colore
  - **margin-left:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine sinistro.
  - **margin-right:px/%/auto**: Per definire la distanza dal margine destro.

## Struttura cols rows

E' possibile impostare Colonne e Righe:

<b>Nome Attributo</b>	<b>Valore Attributo</b>
cols	N. di colonne, con un numero ridotto di colonne la larghezza della text area viene ridotta.
rows	N. di righe. Inserendo un numero di righe ridotto, la larghezza della text area si riduce.
class	ita-decode
style	font-style:italic; margin-left:50px;

**Note.**

- Se si imposta un numero di colonne superiore alla larghezza della form , verrà visualizzata una scroll bar a lato della form, per scorrere fino alla fine del testo.
- Se si imposta un numero di righe esageratamente superiore alla larghezza della form , non verrà visualizzata una scrol bar laterale e si avranno difficoltà con i vari inserimenti.

[Torna alla lista.](#)

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - wiki



Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=sviluppo:textarea&rev=1350547824>

Last update: **2018/03/19 10:45**