Lettura Proprietari - Verbali

Le visure possono essere svolte in maniera:

-Singola

-Massiva

VISURA SINGOLA

▶ Verbali ▶ Aggiorna/Inserisci Verbali

Per fare la Visura di un singolo verbale occorre andare nell'elenco del registro unico dei verbali ed entrare in quello in cui vogliamo fare la visura ed interagire sul comando 'Leggi Dati'. Scelto il servizio desiderato, vi chiederà di inserire le credenziali di accesso (sono le stesse che sono già state configurate nel software).

Eventuali segnalazioni verranno riepilogate nella schermata pop-up omonima e potranno essere visualizzate nel campo qua sotto evidenziato nlla scheda del verbale

Bene o male le procedure per visure sono abbastanza simili a quella che abbiamo visto con Ancitel con poche differenze

Nei documenti allegati all'interno dei verbali **verranno registrati i rispettivi esiti** delle visure.

VISURE MASSIVE

Guida alle visure massive. Per farvi vedere il procedimento da fare nelle visure massive, prenderemo il servizio di Ancitel (ma cambia poco rispetto agli altri servizi selezionabili!)

▶ Verbali ▶ Lettura Proprietari ▶ Scegliere servizio visure tra quelli configurati



In questa parte inseriremo filtri ultili per una ricerca più mirata e poi faremo Avvia Selezione 'Avvia selezione' (presente a destra della schermata nella parte dei comandi ad elenco) per confermare la selezione.

Per avviare la Visura occorre interagire con l'apposito comando 'Visura' e inserire il proprio utente e password



Comparirà una schermata pop up con gli esiti delle visure



- Leggi:
- Importa: Per importare gli esiti della visura appena fatta (Potete visualizzare a piacimento l'esito della visura di uno specifico verbale nei suoi Allegati)

Questo copierà i dati contenuti nella tabella riepilogativa all’interno dei verbali e registrerà gli esiti all'interno degli allegati del rispettivo verbale!

VISURE CON MCTC

Scegliendo di fare la visura con il Video Terminale (VT) della motorizzazione, sarà necessario effettuare un passo in più, in quanto una volta cliccato sul bottone Visura, verrà fatto il download di un file .txt. Aprire poi il video terminale della motorizzazione “MCTC_VTinfo” (Per entrare serve collegare la VPN) , fare click sul bottone con l'icona della pagina “Da File”, carica quel file txt e confermare Il risultato di questa visura sarà salvato in un file .txt precedentemente configurato all’interno del programma.

Conclusa l’operazione di visura, tornare a itaEngine ed aprire il menù Preavvisi → Importa Targhe. Selezioniamo la fonte MCTC. Fare click sul bottone Leggi, presente sulla destra, e selezionare il file di destinazione della visura.

VISURA SIATEL

Fatte le visure e prima di fare la spedizione dei verbali, potrebbe occorrere la verifica al Siatel (menù> verbali > Lettura proprietari > verifica siatel) Possiamo escludere già quelli controllati, Selezionare tutti i verbali interessati e procedere con 'CREA'

'Crea' farà un file che io passerò al portale web del punto fisco Siatel dopo aver fatto l'accesso Quando il sito di Siatel avrà restituito il file die sito: torniamo in questa sezione del programma e facciamo 'Acquisisci' e il programma elaborerà in automatico le informazioni contenute del file di esito del siatel in automatico e se ci sarà qualcosa da rivedere lo vedrete da

S = da modificare (l'importante è avere l'indirizzo del contravventore per la spedizione del verbale)
N= Non da modificare

…

Se si ha configurato il servizio INIPEC

▶ Verbali ▶ Ricerca Pec

Avvia selezione > Visura. Il programma richiederà la password apposita per aprire la schermata di importazioni PEC (non sarà un processo immediato)

From:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/ - **wiki**

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:verb_visure&rev=1718788309

Last update: **2024/06/19 09:11**